

République Tunisienne

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche



Guide de Configuration d'Outlook Express


Version 3.0 juin 2018

Pour configurer votre Messagerie avec Outlook Express il faut procéder par les étapes suivantes :


1. Création d'un nouveau compte

Etape 1 :


1- Ouvrir Outlook Express,




Une nouvelle fenêtre s'affiche :




Une nouvelle fenêtre s'affiche :




Une nouvelle fenêtre s'affiche :




Une nouvelle fenêtre s'affiche :



Une nouvelle fenêtre s'affiche : Dans l'onglet "Serveurs" cocher " Mon serveur requiert une authentification"



Une nouvelle fenêtre s'affiche :



Etape 2 :

Dans la boîte de dialogue **Comptes Internet**

1. Cliquer sur l'onglet « *Courrier* »

2. Sélectionner votre compte

3. Cliquer sur « *Propriétés* »



Etape 3 :

Une nouvelle fenêtre s'affiche

1. Aller à l'onglet « *Avancé* »


2. Définir pour le champ « *Courrier sortant (SMTP)* » la valeur : **465**

3. Cocher la case : « *Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)* »

4. Définir pour le champ « *Courrier entrant (IMAP)* » la valeur : **993**


5. Cocher la case : « *Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)* »

6. Cliquer sur « *OK* »






Le compte est créé




2. Modification d'un compte existant


1- Ouvrir Outlook Express,




Une nouvelle fenêtre s'affiche




Une nouvelle fenêtre s'affiche






Une nouvelle fenêtre s'affiche :



Une nouvelle fenêtre s'affiche :



Une nouvelle fenêtre s'affiche :

Assistant Connexion Internet

Noms des serveurs de messagerie électronique

1. Choisir dans le menu déroulant « IMAP »

2. Saisir «www.mail.agrinet.tn»

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur IMAP

Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3, IMAP ou HTTP):
www.mail.agrinet.tn

Un serveur SMTP est le type de serveur utilisé pour l'envoi de vos courriers sortants

3. Saisir « smtp.mail.agrinet.tn »

Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP):
smtp.mail.agrinet.tn

4. Cliquer sur « Suivant »

< Précédent Suivant > Annuler

Une nouvelle fenêtre s'affiche : Cocher " se connecter en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé "

Assistant Connexion Internet

Connexion à la messagerie Internet

1. Saisir votre adresse mail :

« *****@iresa.agrinet.tn »

2. Saisir votre « Mot de passe »

Entrez le nom et le mot de passe du compte que votre fournisseur de services Internet vous a donné.

Nom du compte : *****@iresa.agrinet.tn

Mot de passe : ●●●●●●●●

Mémoriser le mot de passe


3. Cliquer sur « Suivant »

Si votre fournisseur de services Internet vous demande d'utiliser le mot de passe sécurisé pour accéder à votre compte, sélectionnez la case à cocher « Se connecter avec l'authentification par mot de passe sécurisé ».


Se connecter en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé (S)

< Précédent Suivant > Annuler

Une nouvelle fenêtre s'affiche :



Dans la boîte de dialogue **Comptes Internet** :



Etape 3 :

Une nouvelle fenêtre s'affiche

1. Aller à l'onglet « *Avancé* »

2. Définir pour le champ « *Courrier sortant (SMTP)* » la valeur : 465

3. Cocher la case : « *Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)* »

4. Définir pour le champ « *Courrier entrant (POP3)* » la valeur : 995

5. Cocher la case : « *Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)* »

6. Cliquer sur « *OK* »

Compte	Type	Connexion
mail.agrinet.tn	Courrier (par défaut)	Disponible

7. Cliquer sur « *Fermer* »

Le compte est modifié

1. Cliquer ici pour Quitter

